

Spéciale, départ unitaire

1. Lancement application

- Poste de travail
- Dossiers
- Favoris réseau
- Choisir le portable Sergio
- Dossier 'Spéciale'
- Lancer l'exécutable 'Spéciale.exe'
- Dans la barre des tâches, cliquer sur 'Spéciale' puis sur 'Spéciale'

2. Mise en réseau

- Pour les spéciales avec départ unitaire, 2 portables seront en réseau : l'un pour gérer les entrées, l'autre les sorties.
- La base de données physique sera sur le portable Sergio.
- La mise en réseau s'effectue en cliquant sur l'icône Réseau.

3. Spéciale

- En attente : jusqu'à 5 temps peuvent être en attente d'affectation à un n° de pilote. Cette file d'attente est gérée comme une pile : le n° saisi est affecté au dernier temps entré.
Il ne faut jamais dépasser 5 temps en attente : un 6^{ème} temps efface le 1^{er}, qui est alors définitivement perdu.
- F5 : déclenche une entrée (si non déclenchée par cellule)
La validation du n° saisi permet d'alimenter la liste des pilotes EN COURS.
- F8 : déclenche une sortie (si non déclenchée par cellule)
Le pilote dont la sortie a été validée disparaît de la liste des pilotes EN COURS.
- SHIFT F6 : le 1^{er} SHIFT F6 permet de se positionner en haut de la liste des pilotes EN COURS. Les suivants permettent de descendre dans cette liste. → **PREFERER LE POSITIONNEMENT SOURIS**
- Clic droit : une fois un pilote sélectionné dans la liste EN COURS, le clic droit donne accès aux options :
 - Changer avec : modifier le n° du pilote
 - Arrivée avec : quand 2 pilotes arrivent ensemble et que la cellule n'a été déclenchée qu'une seule fois
 - Fin de spéciale : pour sortir le pilote
 - Début de spéciale : pour déclencher une entrée
- Echapp : Mettre le temps du pilote qui vient de sortie en attente (son temps s'affiche dans la colonne « Inconnu ». si on n'a pas vu son N°. Cela permet d'affecter les sorties suivantes. Pour affecter un N° au temps en attente, clic droit sur l'heure dans la colonne inconnu et choisir un n° de pilote parmi ceux proposés (qui sont en cours de spéciale).

Spéciale, départ en groupe

4. Lancement application

- Poste de travail
- Dossiers
- Dossier 'Spéciale'
- Lancer l'exécutable 'Spéciale.exe'
- Dans la barre des tâches, cliquer sur 'Spéciale' puis sur 'Spéciale en groupe'

5. Mise en réseau

- Pour les spéciales en groupe, aucune mise en réseau n'est prévue.
- Les entrées seront gérées par Nathalie, via le clavier.
- Les sorties seront gérées par Serge, via la souris.

6. Spéciale en groupe

- F1 : permet de se positionner sur la zone de saisie des numéros de pilote.
La validation du n° saisi permet d'alimenter la liste PRE GRILLE.
- F5 : déclenche une entrée, **qui doit être validée**.
La liste présente en PRE GRILLE bascule alors dans la zone mauve EN COURS.
La liste présente en zone mauve EN COURS bascule alors dans la zone rose.
La liste présente en zone rose est définitivement perdue.
- F8 : déclenche une sortie (si non déclenchée par cellule)
Les sorties sont affichées dans la zone mauve (ou rose si une entrée a été déclenchée alors que la zone mauve n'était pas vide).
L'association pilote/temps de sortie est à effectuer via la souris : le 1^{er} temps est associé au pilote sur lequel on a cliqué en 1^{er}, etc... jusqu'à affectation de l'ensemble des temps.
NB :
 - dans la zone mauve, il faut confirmer l'association pilote/temps, ce qui permet de revenir sur une erreur de saisie
 - dans la zone rose, pas de confirmation.
- Clic droit : une fois un pilote sélectionné dans la liste mauve EN COURS, le clic droit permet de modifier le n° du pilote.
- Double clic : une fois un pilote sélectionné dans la liste mauve EN COURS, un double clic permet de supprimer le n° du pilote, tant qu'un temps de sortie ne lui a pas été affecté.